Webmin ご利用方法

【Webmin の概要】

•

Webmin をご利用することで以下の目次にありますメールの各種設定が行えます。

目 次

1.ログイン
2.メイン画面の説明
3.メールアドレスの追加
3.1.個人のメールアドレスの追加(作成)
3.2.代表メールアドレスを追加(作成) 6 ページ
4.メールアドレスの編集10ページ
5.メールアドレスの削除
6.メールのオプション設定
6.1.メール設定
6.2.メール転送設定
7.メール使用量の確認
7.1.各メールアドレスの使用容量の確認
7.2.全メールの使用容量の確認
8.メールアカウント(POP3 アカウント)及びパスワードの確認
8.1.メールアカウント(POP3 アカウント)の確認
8.2.パスワードの確認
9.サインアウト

- 1. ログイン
 - (1). 通知書に記載されている URL をブラウザのアドレスバーに入力し、ログイン画面を表示させ ます。通知書に記載されているユーザー名および、パスワードを該当する枠内に入力し、ログ インします。

※Microsoft の Internet Explorer (ブラウザ) はご使用いただけません。

 ← C (a) 	P	€	습	3 6	(X)	 Ø
アドレスバー アドレスバー ビーバーにログインするには、ユーザー 名とパスワードを入力する必要がありま す ・ 」 ノスワード ・ 」 パスワード ・ 」 パスワード ・ 」 グインを保存 ・ ・ サイク・/						

(2). ログインに成功すると、以下の画面が表示されます。

\sim	64									
Virtualmin	ダッシュボード	び 仮想メール バージョン7.202、メールマネージャーモード								
		ドメイン内								
⑥ 仮想サーバーの	D詳細									
💩 ユーザーの編集	L									
😋 サーバー構成										
🗈 ログとレポー		メールおよび メールレイリア 仮想サーハーの FTPユーザー ス 詳細								
検索	٩									
■ 仮想サーバーの	D一覧表示									
み パスワードを	を更してください									
H 6	* •									
2										

2. メイン画面の説明

2	Virtualmin ダッシュボード	んたい が一ジョン7.20.2、メールマネージャーモード (2) ドメイン 内
3 4	 ・ 仮想サーバーの詳細 ・ ユーザーの編集 ・ ・ ・	(4) (3) メールおよび FTPユーザー シールエイリア ス (3) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
	 ■ 仮想サーバーの一覧表示 4 パスワードを変更してください 11 14 ★ ● ▲ 6 	

①メインメニュー

②ご利用ドメイン名

③仮想サーバーの詳細:ご利用のメールサーバーのドメイン名、ディスク容量などが確認できます。
 ④ユーザー編集:ユーザーの追加、更新、削除ができます。

⑤ログとレポート>ディスクの使用状況:全体およびユーザー毎の使用量確認が確認できます。

- ⑥ 【 (赤マーク): Webmin からサインアウトします。
- ⑦ダッシュボード:登録メールアドレス数、ディスク使用量、ディスク割り当て量などが 確認できます。

3. メールアドレスの追加

追加できるメールアドレスには、「個人のメールアドレス」と「代表メールアドレス」があります。 以下に、「個人のメールアドレス」と「代表メールアドレス」を追加する手順を記載します。

3.1.個人のメールアドレスを追加(作成)

(1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。



(2). 次の画面が表示します。

Virtualmin ダッシュボード	☆ ユーザーの編集								
			ドメイン	jpの 8ユーザー	•				
● 仮想サーバーの詳細	 ☑ 全件選択 ☑ メールユーザーを追加 	と反転 & このサーバ・ します。	ーにユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	🚨 ユーザーのバッチ作成。			
💩 ユーザーの編集	名前 👌	ユーザー名 🗄	本名	ディスククォー	-タ 🖞 使用される割	り当て 💧 ログインアクセス			
🛇 サーバー構成 🔹 📢	(513)		サザンクロス	300 MiB	532 KiB	データベースそし			
🖹 ログとレポート 🔹 🔹	hanako	hanako.		無制限	140 KiB	Eメール のみ			
				10 MiB	52 KiB	Eメールのみ			
検索 Q		The second s	メール送信テスト	無制限	212 KiB	Eメールのみ			
		The second s		無制限	132 KiB	Eメールのみ			
■ 仮想サーバーの一覧表示				無制限	132 KiB	Eメールのみ			
	taro	taro.		無制限	108 KiB	Eメールのみ			
& パスワードを変更してください				無制限	208 KiB	Eメール のみ			

※この画面では登録済みのメールアドレスの一覧が表示(上図、点線内)されますので、 登録済みのメールアドレスの見方は上記画面を例にご説明いたします。 「名前」項目にある hanako, taro がメールアドレスの「@」の左側となり、 ドメイン名(@の右側)の内容は画面上部の「ドメイン」の内容となります。 よって、実際のメールアドレスは下記の通りとなります。 hanako@xxxxx.jp taro@xxxxx.jp

「**ユーザー名」が POP3 アカウントとなります。** POP3 アカウントの形式:xxxxx.yyyyy xxxxx:メールアドレスの「@」の左側 yyyyy:ドメイン名の一部 (3).「このサーバーにメールユーザーを追加します。」タブをクリックします。

Virtualmin ダッシ:	多 ュボード	4		☆ ユーザー ^{ドメイン}	の編集 jpの 8ユーザー		T
④ 仮想サーバーの詳細		 ☑ 全件選択 ☑ メールユーザーを追 	を反転 & このサーバー 加します	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	🚨 ユーザーのバッチ作成。
る ユーサーの編集		名前 🛊	ユーザー名 👙	本名 🛊	ディスククォー	-タ 使用される割	り当て ニログインアクセス
😋 サーバー構成	•	(Finite)	サザンクロス	300 MiB	532 KiB	データベース そし
ログとレポート		hanako	hanako.		無制限	140 KiB	Eメールのみ
					10 MiB	52 KiB	Eメールのみ
検索	Q			メール送信テスト	無制限	212 KiB	Eメールのみ
					無制限	132 KiB	Eメールのみ
■ 仮想サーバーの一覧表示					無制限	132 KiB	Eメールのみ
		taro taro	taro.		無制限	108 KiB	Eメールのみ
& パスワードを変更してく	ださい				無制限	208 KiB	Eメールのみ
		☑ 全件選択 ☑ 3 × − 11 □ − # − 左注	を反転 & このサーバー	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。

(4).「ユーザーを作成」画面が表示されます。以下の内容で入力し、「作成」ボタンをクリックします。

ログインユーザー名(注 1)	追加(作成)したいメールアドレスを入力します。
	(電子メールアドレスの「@」の左のみ入力)
パスワード (注1)	ログインユーザーのパスワードを入力します。
本名	ご利用者の氏名などを入力します。(任意)
ログイン権限	メールのみ (必須)

(※1) IMAP ご利用時もこの情報をご使用ください。



※補足

上記、「ユーザーを作成」 画面下部に表示されているオプション (「メール設定」「メール転送設定」) の設定が可能です。詳細につきましては、「6.メールのオプション設定」をご参照ください。 (5). 作成後、一覧に表示されます。

\sim	CH .						
Virtualmin	ダッシュボード	4		☆ ユーザー ^{ドメイン}	の編集 ^{)ユーザー}		T
① 仮想サーバーの	詳細	 ☑ 全件選択 ☑ メールユーザー 	選択を反転 & このサーバ- を追加します。	- にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	🚨 ユーザーのバッチ作成。
🎂 ユーザーの編集		名前 ≜	ユーザー名	本名	ディスククォー	-ター 使用される害	しり当て ニ ログインアクセス
✿ サーバー構成	•	Constraints of	所有者		300 MiB	532 KiB	データベースそし
ログとレポート		hanako	hanako.		無制限	140 KiB	Eメール のみ
		hanako1	hanako1.		10 MiB	52 KiB	Eメール のみ
検索	Q		the subbers	100000000000000000000000000000000000000	無制限	88 KiB	Eメールのみ
					無制限	212 KiB	Eメールのみ
〓 仮想サーバーの	一覧表示				無制限	132 KiB	Eメールのみ
					無制限	132 KiB	Eメール のみ
& パスワードを変	更してください	taro	taro.		無制限	108 KiB	Eメール のみ
					無制限	208 KiB	Eメール のみ
14 v	* *	 ☑ 全件選択 ☑ メールユーザー ▲ 選択したユー 	選択を反転 & このサーバ・ を追加します。 ─ ザーを削除	ーにユーザーを追加します。	₽ FTPユーザ	ーを追加します。	≛ ユーザーのバッチ作成。

例)以下の画面は、個人のメールアドレス(hanako1@xxxxx.jp)を作成する例となります。

POP3 アカウント: hanako1.xxxxx.jp

ログインユーザー名(メールアドレス)	hanako1 (ドメイン名(「@」の右側)は入力不要)
パスワード	(入力の際、内容についてマスキングされます。)
本名	
ログイン権限	メールのみ

Virtualmin ダッシュボード	←					
 ・ 仮想サーバーの詳細 ・ ユーザーの編集 ・ サーバー構成 ・ ログとレポート ・ 検索 Q 三 仮想サーバーの一覧表示 ・ パスワードを変更してください 	 					
	 ×ール設定 ×ール転送設定 ユーザー設定のメール転送 ● 作成 ③ 1ーザーリストに戻る ◆ モジュールインデックスに戻る 					

3.2. 代表メールアドレスを追加(作成)

代表メールアドレスとは、メール転送専用のメールアドレスです。必ず転送先 メールアドレスの設定が必要となります。

例えば、代表メールアドレス info@ xxxxx.jp 宛に送られてくるメールを taro@ xxxxx.jp および、hanako@ xxxxx.jp ヘメールを転送させたい場合にご利用いただけます。

(1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。

Virtualmin グッシュポード	☆仮想メール									
	バージョン7.20.2、メールマネージャーモード ドメイン 内									
● 仮想サーバーの詳細										
🏜 ユーザーの編集										
08 サーハー構成 •										
ログとレポート	メールおよび メールエイリア 仮想ワーハーの FTPユーザー ス 詳細									
検索 Q										
■ 仮想サーバーの一覧表示										

(2). 次の画面が表示します。

Virtualmin	ੑ ⊘ ダッシュボード	~		☆ ユーザー ^{ドメイン}	の編集 ^{ューザー}		T
③ 仮想サーバーの	詳細	 ☑ 全件選択 ☑ メールユーザーを通 	Rを反転 & このサーバー 動します。	ーにユーザーを追加します。	₽ FTPユーザ	ーを追加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。
💩 ユーザーの編集		名前 ≑	ユーザー名	本名 👙	ディスククォー	-タ 使用される	割り当て 🍦 ログインアクセス
♥ サーバー構成	•		D	サザンクロス	300 MiB	532 KiB	データベース そし
ログとレポート			-		無制限	140 KiB	Eメールのみ
			-		10 MiB	52 KiB	Eメールのみ
検索	Q	info	info.	代表アドレス	無制限	76 KiB	Eメールのみ
			Contract Contract	the subsection	無制限	212 KiB	Eメール のみ
■ 仮想サーバーの	一覧表示		and the second second second		無制限	132 KiB	Eメールのみ
			the second second		無制限	132 KiB	Eメールのみ
& パスワードを変	便してください		the second descent		無制限	108 KiB	Eメールのみ
			The second second		無制限	208 KiB	Eメールのみ
14 6 27	* •	 ② 全件選択 ○ 選択 ○ 選択 ○ 選択したユーザ ▲ 選択したユーザ 	Rを反転 & このサーバー 加します。 一を削除	にユーザーを追加します。	₽ FTPユーザ	ーを追加します。	▲ ユーザーのバッチ作成。
		新しいユーザーの すべてのメールボ メールクライアン	デフォルトを編集 こ ックスにメールを送信 ト設定を表示 このド	の仮想サーバーの新しい 一度にすべてのユーザ ます。 メインのユーザーのメー	ユーザーのデフォ 「ーに単一の電子> ルクライアントで	ォルト設定を表示およ メールメッセージを送 で使用する必要がある	:び編集します。 信するためのフォームを開き 表示設定。

※この画面では登録済みのメールアドレスの一覧が表示(上図、点線内)されますので、登録 済みのメールアドレスの見方は上記画面を例にご説明いたします。 「名前」項目にある info が代表メールアドレスの「@」の左側となり、 ドメイン名(@の右側)の内容は画面上部の「ドメイン」の内容となります。

よって、実際のメールアドレスは下記の通りとなります。

info@xxxxx.jp

(3).「このサーバーにメールユーザーを追加します。」タブをクリックします。

Virtualmin グッシュボード	☆ ユーザーの編集					
			12.12			
● 仮想サーバーの詳細	☑ 全件選択 ☑ 全件選択 ☑ ★ 二 1, 7 二 ff - 友達	Rを反転 & このサーバー	にユーザーを追加します。	≓ FTPユ–ザ	ーを追加します。	🚨 ユーザーのバッチ作成。
💩 ユーザーの編集	名前:	ユーザー名 🛊	本名 🛊	ディスククォ・	-夕 🛊 使用される	割り当て ≑ ログインアクセス
•\$ サーバー構成 ◆			サザンクロス	300 MiB	540 KiB	データベース そし
ログとレポート				無制限	140 KiB	Eメール のみ
				10 MiB	52 KiB	Eメール のみ
検索 Q			メール送信テスト	無制限	236 KiB	Eメールのみ
				無制限	132 KiB	Eメール のみ
■ 仮想サーバーの一覧表示				無制限	132 KiB	Eメール のみ
				無制限	108 KiB	Eメール のみ
ペ パスワードを変更してください				無制限	192 KiB	Eメールのみ
14 6 🛨 🕈	 図 全件選択 ● 塗井 ● メールユーザーを通 	Rを反転 8 このサーバー 助加します。	にユーザーを追加します。	・FTPユーザ	ーを追加します。	2 ユーザーのバッチ作成。
<u>₽</u>	🔐 選択したユーザ	ーを削除				

(4). 「ユーザーを作成」画面が表示されます。以下の内容で入力してください。

ログインユーザー名	追加(作成)したい代表メールアドレスを入力します。
(代表メールアドレス)	(代表メールアドレスの「@」の左のみ入力)
パスワード(注 2)	パスワードを入力または、ボタンをクリックし、パスワードを生成
	させます。
本名	代表メールアドレスの目的などを入力します。(任意)
ログイン権限	メールのみ (必須)

(注2)実際の運用では、代表メールアドレスのパスワードを使用いたしません。

メールアプリケーション(Outlook、Thunderbird など)に代表メールアドレスの設定を行う必要はありませんが、安全性を考慮するため、任意のパスワードを**必ず**設定してください。

Virtualmin	0 4 11 21 7 7 - 15	^	コーザーた作品
Virtualitiiti	377 <u>-</u>	← © \\	
● 仮想サーバーの	D詳細	▼ 仮想ドメインユーザーの詳細	
💩 ユーザーの編集	ξ.	ログインユーザー名	パスワード再設定用アドレス ● 設定なし
✿ サーバー構成			○ オフサイトアドレス
🖹 ログとレポー	8		
検索	Q	ロクインか一時的に無効になっています	本名
		SSH公開鍵 ● デフォルトのキーはありません	ログイン接限
■ 仮想サーバーの	D一覧表示	○ 以下の公開鍵を使用してください。 🚔 Pi	x-1,03
& パスワードを3	変更してください		
			h.
14 6	* •	▶ メール設定	
2		▶ メール転送設定	このボタンで自動的に複雑たパスワ
		▶ ユーザー設定のメール転送	
			ードを生成することも可能です。
		◆ 作成	
		● ユーサーリストに戻る	

(5).「メール転送設定」の左側にある「▶」をクリックして以下の内容を入力し、最後に「作成」 をクリックします。

通常このユーザーに配信します	チェックを外す
他のアドレスに転送する	チェックを入れる
転送先メールアドレス	転送先メールアドレスを枠内に追加する

Virtualmin ダッシュボード	←
€ 仮想サーバーの詳細	▶ 仮想ドメインユーザーの詳細
💩 ユーザーの編集	▶ メール設定
68 サーバー構成 ・	- メール転送設定
🗈 ログとレポート 🔹	メインのメールアドレスが有効になっていますか? ● はい ○ いいえ
検索 Q	追加のメールアドレス
■ 仮想サーバーの一覧表示 �� パスワードを変更してください	
11 6 * P 2* 0	メ ールのスパムを確認しますか? いいえ(仮想サーバーでは無効)
	通常このユーザーに配信します すい、メールボックスに配送します 他のアドレスに転送する はい、メッセージで応答します。
	るい、アドレスに転送します
	自動返信オプション
	▶ ユーザー設定のメール転送
	● 作成
	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

(6). 作成後、一覧に表示されます。

\sim	64						
Virtualmin	ダッシュボード	~~		☆ ユーザー	の編集 ^{ューザー}		τ
● 仮相サーバーの	. ≣¥ sm	☑ 全件選択 🖻 選択	を反転 このサーバー	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザー	を追加します。	🚨 ユーザーのバッチ作成。
	ot-em	☑ メールユーザーを追加	加します。				
💩 ユーザーの編集				1.6			
** サーバー様成		名前:	ユーサー名 🔅	本名 🔅	ティスククォー	ター使用される割	り当て、ロクインアクセス
₩ ₀ ·) — / (— //9//00		7711			300 MiB	532 KiB	データベース そし
🖹 ログとレポート	• •	hanako	hanako.		無制限	140 KiB	Eメールのみ
					10 MiB	52 KiB	Eメールのみ
検索	Q	info	info.	代表アドレス	無制限	80 KiB	Eメールのみ
					無制限	212 KiB	Eメールのみ
■ 仮想サーバーの	一覧表示				無制限	132 KiB	Eメールのみ
			and being a sublime		無制限	132 KiB	Eメールのみ
& パスワードを変	便してください	taro	taro.		無制限	108 KiB	Eメールのみ
			real conditions:		無制限	208 KiB	Eメールのみ
		K.K.					

例)以下の画面は、代表メールアドレス(soumu@xxxxx.jp)に送られてくるメールを次のメール アドレスに転送する設定例となります。

転送先

- hanako1@xxxxx.jp
- taro@xxxxx.jp
- taro1@aaa.co.jp

代表メールアドレス	soumu (ドメイン名(「@」の右側)は入力不要)
本名	総務専用代表アドレス
通常このユーザーに配信します	チェックを外す
他のアドレスに転送する	チェックを入れる
転送先メールアドレス	hanako1@xxxxx.jp
	taro@xxxxx.jp
	taro1@aaa.co.jp



4. メールアドレスの編集

(1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。

Virtualmin グッシュボード	☆ 仮想メール バージョン7.20.2、メールマネージャーモード ドメイン 内					
 仮想サーバーの詳細 ユーザーの編進 な、サーバー構成 ログとレポート 	メールおよび FTPユーザー メールエイリア ス (現サー/(-の)) 詳細					
検索 Q 雪 仮想サーバーの一覧表示 역、パスワードを変更してください						

(2). 次の画面が表示します。

Virtualmin	⊘ ダッシュボード	☆ ユーザーの編集						
-				ドメイン	の8ユーザー	-		
③ 仮想サーバーの	詳細	 図 全件選択 ピ 選択を ☑ メールユーザーを追加 	反転 & このサーバー します。	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。	
💩 ユーザーの編集		名前 🛊	ユーザー名 🗧	本名	ディスククォー	−夕 🕆 使用される書	り当て : ログインアクセン	
📽 サーバー構成	•	原有者		サザンクロス	300 MiB	540 KiB	データベース そし	
🖹 ログとレポート	• •				無制限	140 KiB	Eメール のみ	
					10 MiB	52 KiB	Eメール のみ	
検索	Q			メール送信テスト	無制限	236 KiB	Eメールのみ	
					無制限	132 KiB	Eメール のみ	
■ 仮想サーバーの	一暫表示				無制限	132 KiB	Eメール のみ	
					無制限	108 KiB	Eメール のみ	
🔍 パスワードを変	更してください		Carl Constitution		無制限	192 KiB	Fメールのみ	

(3). 一覧から編集したい「名前」をクリックします。

✓ Virtualmin	⊘ ダッシュボード	~		☆ユーザー	の編集		T
				ドメイン	の8ユーザー	-	
仮想サーバーの)詳細	 図 全件選択 ピ 選択 ☑ メールユーザーを追 	を反転 & このサーバー 加します。	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	2-ザーのバッチ作成。
💩 ユーザーの編集	L	夕前▲	¬_+f_∕ ∕	*2	ディフククナ	- 々 ▲ 体田 ナわ ス割り	
📽 サーバー構成		12 89		半台	200 MiP		ゴークベーフスレ
🖹 ログとレポート		hanako	hanako	9999962	無制限	140 KiB	Eメールのみ
		hanako1	hanako1.		10 MiB	52 KiB	Eメール のみ
検索	Q		contraction country	メール送信テスト	無制限	236 KiB	Eメールのみ
					無制限	132 KiB	Eメールのみ
■ 仮想サーバーの)一覧表示				無制限	132 KiB	Eメール のみ
					無制限	108 KiB	Eメール のみ
& パスワードを変	変してください				無制限	192 KiB	Eメールのみ
		☑ 全件選択 ☑ 建択	を反転 & このサーバー	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	2 ユーザーのバッチ作成。

※補足

以下の機能は、ご利用いただけません。

- ・「FTP ユーザーを追加します。」
- ・「ユーザーのバッチ作成。」

(4).「ユーザーを編集」画面が表示されます。

Virtualmin ダッシュボード	← ユーザーを編集 ドメイン 内
€ 仮想サーバーの詳細	▼ 仮想ドメインユーザーの詳細
わ ユーザーの編集	ログインユーザー名 パスワード再設定用アドレス banakat の設定だり。
✿ サーバー構成 ・	電子メールアドレス 「オフサイトアドレス
ログとレポート	hanako1 @
検索Q	バスワード 本名 ・変更しない ・ ・ ・
■ 仮想サーバーの一覧表示	 C に設定 ● * 2024/10/10の最終変 ログイン権限 メールのみ ▼
& パスワードを変更してください	ログインが一時的に無効になっています 前回のメールログイン SSH公開鍵 POP3 (メールの取得) 2024/10/16 01:01 ● デフォルトのキーはありません 以下の公開鍵を使用してください。 ● Pro Pro
	h

(5). 変更対象の項目を修正して、「保存」ボタンをクリックします。

✔	☆ ユーザーを編集 ドメイン 内							
 ● 仮想サーバーの詳細 ◆ ユーザーの編集 ◆ サーバー構成 ● ログとレポート ● 位グとレポート ● 位グとレポート ● 位クレーバーの一覧表示 ●、パスワードを変更してください 	 仮想ドメインユーザーの詳細 ログインユーザー名 hanako1. 電子メールアドレス hanako1 @ パスワード 改定なし オフサイトアドレス カフサイトアドレス オフサイトアドレス プスワード 変更しない ・ ログインが一時的に無効になっています SSH公開鍵 デフォルトのギーはありません 以下の公開鍵を使用してください。 ● Pro 							
	 ・ メール設定 ・ メール転送設定 ・ ユーザー設定のメール転送 ● 保存 & Userminにログイン ● 削除 ● コーザーリストに戻る ◆ モジュールインデックスに戻る 							

※補足

ログインが一時的に無効	チェックを入れると、アカウントが一時的に無効になります。
になっています	但し、メールの受信は行われます。

「ユーザーを編集」画面下部に表示されるオプション(「メール設定」「メール転送設定」)の設定 変更も可能です。詳細につきましては、「6.メールのオプション設定」をご参照ください。

5. メールアドレスの削除

(1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。

Virtualmin ダッシュボー	☆ 仮想メール バージョン7.20.2、メールマネージャーモード				
● 仮想サーバーの詳細	W CEXT				
 20 ユーサーの編集 02 サーバー構成 ■ ログとレポート 					
検索 C					
■ 仮想サーバーの一覧表示 & パスワードを変更してください					

(2). 次の画面が表示します。

	64							
Virtualmin	ダッシュボード	4			☆ ユーザー(ドメイン	の編集 の8ユーザー		٣
● 仮想サーバーの	詳細	☑ 全件選択 ☑ メールユーザー	選択を反転 を追加します。	& このサーバ-	ーにユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ-	ーを追加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。
🐟 ユーザーの編集		名前 🛊	-د -د	ザー名≑	本名 🛊	ディスククォー	タ 🛊 使用される書	別り当て 🛊 ログインアクセス
📽 サーバー構成	.€		所有者		サザンクロス	300 MiB	540 KiB	データベース そし
🖹 ログとレポート						無制限	140 KiB	Eメール のみ
						10 MiB	52 KiB	Eメールのみ
検索	Q				メール送信テスト	無制限	236 KiB	Eメールのみ
-						無制限	132 KiB	Eメール のみ
■ 仮相サーバーの	一暫表示					無制限	132 KiB	Eメール のみ
	Jan					無筆品	108 KiB	Fメールのみ

(3). 一覧から削除したい「名前」にチェックを入れ、「選択したユーザーを削除」をクリック

Virtualmin ダッシ	ノユボード	(-)		☆ ユーザー ドメイン	<mark>の編集</mark> .jpの 9ユーザー		T
● 仮想サーバーの詳細		☞ 全件選択 🖻 選択	マを反転 さんのサー	- バーにユーザーを追加します。	≓ FTPユーザーを追	加します。	👪 ユーザーのバッチ作成。
		☑ メールユーザーを追	加します。				
🚵 ユーザーの編集		名前	ユーザー名	本名	ディスククォータ	使用される 割	しり当て き ログインアクセン
♀ サーバー構成					300 MiB	532 KiB	データベースそし
▶ ログとレポート		hanako	hanako.		無制限	140 KiB	Eメールのみ
		hanako1	hanako1.		10 MiB	52 KiB	Eメールのみ
検索	a			1000101	無制限	88 KiB	Eメール のみ
					無制限	212 KiB	Eメールのみ
■ 仮想サーバーの一覧表示	÷.				無制限	132 KiB	Eメールのみ
			the second second		無制限	132 KiB	Eメールのみ
ペ パスワードを変更してく	ださい	taro	taro.		無制限	108 KiB	Eメール のみ
			the contractor		無制限	208 KiB	Eメール のみ
14 6 * 8		☞ 全件選択 😁 選択	マを反転 き このサー	-バーにユーザーを追加します。	≓ FTPユーザーを追	加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。
		☑ メールユーザーを追	加します。				

(4). 削除するユーザーを確認し、問題なければ「はい、削除します」をクリックします。



6. メールのオプション設定

オプション設定は、「メール設定」、「メール転送設定」があります。以下に手順を記載します。 ※「ユーザー設定のメール転送」については、現在ご利用頂けません。

6.1. メール設定

メール設定では、メールアカウント(POP3アカウント)のメールボックス使用可能容量設定が 行えます。以下に手順を記載します。

(1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。



(2). 次の画面が表示します。メールボックス使用可能容量設定を行うユーザー名をクリックします。

Virtualmin ダッシュボード	4		☆ ユーザー ^{ドメイン}	の編集 ^{)ユーザー}		٣
❸ 仮想サーバーの詳細	 ☑ 全件選択 ☑ 送 選択を反執 ☑ メールユーザーを追加しま 	岳 このサーバー ます。	こユーザーを追加します。	≓ FTPユーザーを追	加します。	🚨 ユーザーのバッチ作成。
🎂 ユーザーの編集	名前 🛊	ユーザー名 🛊	本名	ディスククォータ	使用される割	り当て 🛊 ログインアクセス
o2 サーバー構成 ◆	(612)			300 MiB	532 KiB	データベース そし
🗈 ログとレポート 🔹				無制限	140 KiB	Eメール のみ
	hanako1	hanako1.		10 MiB	52 KiB	Eメールのみ
検索 Q			100000000000000000000000000000000000000	無制限	88 KiB	Eメールのみ
				無制限	212 KiB	Eメールのみ
■ 仮想サーバーの一覧表示				無制限	132 KiB	Eメールのみ
				無制限	132 KiB	Eメールのみ
& パスワードを変更してください				無制限	108 KiB	Eメールのみ
				無制限	208 KiB	Eメールのみ
	 ② 全件選択 ○ 送用を反射 ○ メールユーザーを追加しま ▲ 選択したユーザーを肖 	a このサーバー ます。 <mark>川除</mark>	こユーザーを追加します。	≓ FTPユーザーを追	加します。	≵ ユーザーのバッチ作成。

(3). 次の画面が表示します。



(4). 「メール設定」の左側にある「▶」をクリックします。

Virtualmin ダッシュボード	← ☆ ユーザーを編集 ドメイン 内						
⑤ 仮想サーバーの詳細	▼ 仮想ドメインユーザーの詳細						
わ ユーザーの編集	ログインユーザー名 hanako1.	パスワード再設定用アドレス ● 設定なし					
📽 サーバー構成 🔹	電子メールアドレス	○ オフサイトアドレス					
≧ ログとレポート <	hanako1 @						
	パスワード	本名					
検索 Q	● 変更しない 🛥						
■ 仮相サーバーの一覧表示	○ に設定 🛛 💩 🗣 2024/10/10の最終変	ログイン権限					
	更	メールのみ・					
 ▲、パスワードを変更してください 14 ● ★ ● ▲ 	 □ リークノルー@byに無効になっています SH公開鍵 ● デフォルトのキーはありません ○ 以下の公開鍵を使用してください。 ≜ Pro 	前回のメールログイン POP3(メールの取得) 2024/10/16 01:01					
	 ル メール設定 > メール転送設定 						

(5).「メール設定」の内容が表示します。



(6). 最大使用可能容量を設定します。設定後、「保存」をクリックします。

✔ ⑦ Virtualmin ダッシュボード	← ☆ ユーザーを編集 ドメイン 内					
● 仮想サーバーの詳細	▼ 仮想ドメインユーザーの詳細					
▲ ユーザーの編集	ログインユーザー名 hanako1 .	バスワード再設定用アドレス ● 設定なし				
✿ サーバー構成 ・	電子メールアドレス	○ オフサイトアドレス				
		本名				
 ○ 仮想サーバーの一覧表示 ● パスワードを変更してください 	 ● 変更しない ● に設定: ● で 2024/10/10の最終変更 ■ ログインが一時的に無効になっています SSH公開鍵 ● デフオルトのキーはありません ● 以下の公開鍵を使用してください。 ● Pro 	ログイン権限 メールのみ ▼ 前回のメールログイン POP3(メールの取得) 2024/10/16 01:01				
	// ▼ メール設定 ホームディレクトリクォータ (無制限 ● 10 MiB ▼ > メール転送設定 > ユーザー設定のメール転送 ② 保存 & Userminにログイン ② 消除					

※補足

ホームディレクトリクォータ	メールボックスの最大使用可能容量を設定できます。
	※設定する単位は、プルダウンメニューから選択
	「無制限」を選択した場合、ご契約容量の空き最大容量まで
	利用できます。

【使用できる最大ディスク容量の例】

ご契約容量	taro@aaa.co.jp の容量設定	ディスクの空き容量		taro@aaa.co.jp が使用できる最 大ディスク容量
1 0 0 MB	無制限	40MB ※60MBけ他メールアドレスで使用済み	\rightarrow	4 0 MB
		4 0 MB		
	1 0 MB	※60MB は他メールアドレスで使用済み	\rightarrow	1 0 MB
	無生瓜阳	6 MB		6 MB
	無响敌	※94MB は他メールアドレスで使用済み		0 1010
	1 0 MB	6 MB	\rightarrow	6 MB
	I UNID	※94MB は他メールアドレスで使用済み		0 MID

6.2. メール転送設定

メールアドレス(転送元メールアドレス)へ送信されたメールを別のメールアドレスへ転送 させることができます。以下に手順を記載します。

(1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。



(2). 次の画面が表示します。メール転送設定を行うユーザー名をクリックします。

\sim	Ch.						
Virtualmin	ダッシュボード			☆ ユーザー ^{ドメイン}	の編集		τ
⑤ 仮想サーバーの詳細		☑ 全件選択 □ 選邦 ☑ メールコーザーを追	Rを反転 & このサーバー	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	👪 ユーザーのバッチ作成。
💩 ユーザーの編集		2前▲	フーザー名	太久 ≜	ディスククォー	-ター 使田される	山り当て ログインアクセス
✿ サーバー構成		(Kit		4~13 ¥	300 MiB	532 KiB	データベースそし
📄 ログとレポート			And the second second		無制限	140 KiB	Eメールのみ
検索	Q	hanako1	hanako1.		10 MiB 無制限	52 KiB 88 KiB	Eメール のみ Eメール のみ
					無制限	212 KiB	Eメールのみ
■ 仮想サーバーの一	龍表示				無制限	132 KiB	Eメールのみ
					単金言語	132 KiB	FXールのみ

(3). 次の画面が表示します。



(4). 「メール転送設定」の左側にある「▶」をクリックします。

、	← ☆ ユーザーを編集 ドメイン 内					
€ 仮想サーバーの詳細	▼ 仮想ドメインユーザーの詳細					
💫 ユーザーの編集	<mark>ログインユーザー名</mark> hanako1.	バスワード再設定用アドレス ● 設定なし 				
✿ サーバー構成 •	電子メールアドレス	○ オフサイトアドレス				
🖹 ログとレポート 🔹	hanako1 @t					
_{検索} Q	バスワード • 変更しない ••	本名				
 ■ 仮想サーパーの一覧表示 � パスワードを変更してください I4 • ★ ● ▲ 	 ○ に設定 ○ ● ● 2024/10/10の最終変 更 □ ログインが一時的に無効になっています SSH公開鍵 ● デフォルトのキーはありません ○ 以下の公開鍵を使用してください。 ● Pro 	ログイン権限 メールのみ ▼ 前回のメールログイン POP3(メールの取得) 2024/10/16 01:01				
	 メール設定 メール転送設定 ユーザー設定のメール転送 ② 保存 @ Userminにログイン ◎ 粥除 ③ ユーザーリストに戻る ◆ モジュールインデックスに戻っ 	3				

(5). 「メール転送設定」が表示します。

Virtualmin ダッシュボード	← ☆ ユーザーを編集 ドメイン 内						
€ 仮想サーバーの詳細	▶ 仮想ドメインユーザーの詳細						
わ ユーザーの編集	▶ メール設定	▶ メール設定					
😋 サーバー構成 🔹 📢	メール転送設定						
 ログとレポート・ 検索 Q 	メインのメールアドレスが有効になっていますか? ● はい ○ いいえ 追加のメールアドレス	受信メールファイル , /hanako1/Maildir (新着メールを受信 しました 2024/10/16 01:01)					
 ■ 仮想サーバーの一覧表示 ヘ, パスワードを変更してください 1 レ ★ ● ▶ 	スパムやウイルスがないかメールをチェックしますか? ● はい ○ いいえ						
	 通常このユーザーに配信します ぐ はい、メールボックスに配送します 他のアドレスに転送します はい、アドレスに転送します 自動返信オプション ♪ ユーザー設定のメール転送 	自動返信を送信する はい、メッセージで応答します。					
	♥ 保存 偽 Userminにログイン ♀ 削除						

(6).「メール転送設定」を設定します(赤実線枠内)。設定後、「保存」をクリックします。

通常このユーザーに配信	・個人のメールボックスの場合は、チェックがあること
します	を確認して下さい。
	・代表メールアドレスの場合、 <u>チェックがない</u> ことを確
	認して下さい。
他のアドレスに転送する	「はい、アドレスに転送します。」にチェックを 入れる
	下枠に、 転送先を追加する

以下の**赤点線枠内の設定の変更を行わない**ようお願いいたします。誤って設定を変更した場合、 メールアドレスが無効になる場合がありますのでご注意ください。

ジンボード Virtualmin ダッシュボード	☆ ユーザーを編集
	ドメイン 内
● 仮想サーバーの詳細	▶ 仮想トメインユーザーの詳細
わ ユーザーの編集	> メール設定
🕫 サーバー構成 🔹	◆ メール転送設定
■ ログとレポート	メインのメールアドレスが有効になっていますか? 受信メールファイル
検索 Q	 はいしいいえ ノールを受信しました 2024/10/16 01:01)
	追加のメールアドレス
■ 仮想サーバーの一覧表示	
	スパムやウイルスがないかメールをチェックしますか?
	通常このユーザーに配信します → はい、メールボックスに配送します 他のアドレスに転送します はい、アドレスに転送します
	自動返信オプション
	▶ ユーザー設定のメール転送
	 ● 保存 ◎ 保存 ◎ 別除

※補足

「スパムやウィルスがないかメールをチェックしますか?」は、現在ご利用頂けません。 ご了承ください。

- 7. メール使用量の確認
 - 7.1. 各メールアドレスの使用容量の確認
 - (1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。



(2). 「ユーザーの編集」が表示します。

赤実線の「使用される割り当て」項目が、各メールアドレスの使用容量となります。 ※赤点線の「ディスククォータ」項目は、各メールアドレスに設定されている使用可能容量 なります。

Virtualmin ダッシュル	ボード	~		☆ ユーザ- ^{ドメイン}	-の編集		٣
⑤ 仮想サーバーの詳細		◎ エ イ 単小 ○ 単小	を反転 ち このりーバー 加します。	にユーリーを追加します	• ← FIF1-9-4		
🐟 ユーザーの編集		名前 🗄	ユーザー名	本名:	ディスククォータ	◆ 使用される割り当て	ログインアクセス
✿ サーバー構成	S	1	3	サザンクロス	300 MiB	540 KiB	データベースそし
📄 ログとレポート	•				無制限	140 KiB	Eメールのみ
検索	٩			メール送信テス	10 MiB 無制限	52 KIB 236 KIB	Eメール のみ Eメール のみ
■ 仮想サーバーの一覧表示					無制限 無制限	132 KIB 132 KIB 108 KIB	Eメール のみ Eメール のみ
& パスワードを変更してくだる	さい				無制限	192 KiB	Eメール のみ

【補足】

以下の手順からも各メールアドレスの使用容量の確認ができます。

(1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ログとレポート」をクリックします。

✔ Virtualmin	⊘ ダッシュボード				☆ 仮想メール
)(-	ジョン7.20.2、メールマネージャーモート ドメイン 内
④ 仮想サーバーの	D詳細				
💩 ユーザーの編集	t i	Res .		~	
✿ サーバー構成	•	X-11 + 1 + 7 5	V-UT ZUZ		
ログとレポート		FTPユーザー	スールエイリアス	1反想9-パーの	
検索	Q				

(2). 「ディスクの使用状況」をクリックします。

Virtualmin ダッシュボード	4		☆ ユーザー ^{ドメイン}	の編集 ^{ユーザー}		Ŧ
① 仮想サーバーの詳細	☞ 全件選択 ● 選択	を反転 & このサーバー	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザーを追	別します。	🚨 ユーザーのバッチ作成。
💩 ユーザーの編集	名前	ユーザー名 👌	本名 🗄	ディスククォータ	使用される書	削り当て 💧 ログインアクセス
✿ サーバー構成				300 MiB	532 KiB	データベース そし
🖹 ログとレポート 🚽				無制限	140 KiB	Eメール のみ
。 ディスクの使用状況				10 MiB	52 KiB	Eメール のみ
				無制限	88 KiB	Eメールのみ

(3).「ディスクの使用状況」が表示します。「ユーザーごと」タブをクリックします。

Virtualmin ダッシュボード	€ 0	☆ ディスクの使用状況 ^{ドメイン southernx.jp内}			
 ● 仮想サーバーの詳細 ▲ ユーザーの編集 	概観 ホームディレクトリ ユーザーごと この仮想サーバーのディスク使用量と制限の概要。				
	許可されたディスククォータ 300 MiB 使用されるディスク容量 1.56 MiB	データベースのサイズ O bytes 使用された割り当ての割合 0%			

(4). サイズより、各メールアドレスの使用容量を確認します。

✔ ◎ Virtualmin ダッシュボード	 ←	
● 仮想サーバーの詳細	概観 ホームディレクトリ ユーザーごと	
🍓 ユーザーの編集	このサーバーおよびすべてのサブサーバーでのメール/ FTPユーザーによるディスク使用量。	
✿ サーバー構成 •	ユーザー名 き ドメイン き サイズ き ひァイル き	
🖹 ログとレポート 🗸 🗸	236 KiB 5	
• ディスクの使用状況	192 KiB 9	
	140 KiB 7	4
検索 Q	132 KIB 5	
	132 KiB 5	
■ 仮想サーバーの一覧表示	120 KiB 5	
	108 KiB 0	
ペ パスワードを変更してください	52 KiB 6	
	습計 1.08 MiB 272	

- 7.2. 全メールの使用容量の確認
- (1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ログとレポート」をクリックします。

Virtualmin グッシュボ	4-14			バージ	☆ 仮想メ ∃ン7.20.2、メー ドメイン	く <mark>ール</mark> ルマネージャーモード 内		٦
 ● 仮想サーバーの詳細 ➡ ユーザーの編集 ✿ サーバー構成 		Marco -		£				
 ログとレポート 検索 	۰ ۹	メールおよび FTPユーザー	メールエイリアス	仮想サーバーの 詳細				

(2). 「メインメニュー」に「ディスクの使用状況」が表示します。「ディスクの使用状況」をクリックします。

Virtualmin ダッシュボ	-ĸ	4			☆ユーザー(ドメイン	の編集 _{の8ユーザ} .	-	T
● 仮想サーバーの詳細		 ☑ 全件選択 ☑ メールユー 	じ 選択を反転 ザーを追加します。	& このサーバーI	こユーザーを追加します。	₽ FTPユーサ	ゲーを追加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。
🍓 ユーサーの編集		名前 🛊	ב	ー <mark>ザー名</mark> 👙	本名 👙	ディスククォ	-夕 🗧 使用される割	り当て 🗧 ログインアクセス
◎ サーバー構成	1	1000000			サザンクロス	300 MiB	540 KiB	データベースそし
🗈 ログとレポート	•					無制限	140 KiB	Eメール のみ
- ディスクの使用状況						10 MiB	52 KiB	Eメール のみ
					メール送信テスト	無制限	236 KiB	Eメールのみ
検索	Q					無制限	132 KiB	Eメールのみ
						無制限	132 KiB	Eメールのみ
■ 仮想サーバーの一覧表示						無制限	108 KiB	Eメール のみ
						無制限	192 KiB	Eメールのみ
♣ パスワードを変更してください	☞ 全件選択	■ 選択を反転	≗ このサーバー	こユーザーを追加します。	≓ FTPユ-t	「ーを追加します。	よ ユーザーのバッチ作成。	

(3).「ディスクの使用状況」が表示します。

許可されたディスククォータ	メールのご契約容量			
使用されるディスク容量	全メールが使用しているディスクの容量			
✓ ③ Virtualmin ダッシュボード ← ⊘	☆ ディスクの使用状況 ドメイン 内			
● 仮想サーパーの詳細 概観 ホーム	概観 ホームディレクトリ ユーザーごと			
	のディスク使用量と制限の概要。 スククォータ データペースのサイズ			
ログとレポート 300 MiB ・ディスクの使用状況 1.49 MiB	0 bytes スク容量 使用された割り当ての割合 0%			
検索 Q ● 仮相サーパーの一覧表示	細に戻る			

※補足

上図が表示されない場合、上図赤点線「概観」タブが選択されていることをご確認ください。

- 8. メールアカウント (POP3 アカウント) 及びパスワードの確認
 - 8.1. メールアカウント (POP3 アカウント)の確認
 - (1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。



(2).「ユーザー編集」が表示します。

「ユーザー名」項目がメールアカウント (POP3 アカウント)の内容となります。

~	Ø							
Virtualmin	ダッシュボード	☆ ユーザーの編集						
				ドメイン	の8ユーザー			
● 仮想サーバーの	詳細	☑ 全件選択 ☑ 量択を	反転 & このサーバー	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ-	ーを追加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。	
	P 1 1704	☑ メールユーザーを追加	します。					
💩 ユーザーの編集		夕前 🔺	7_#	*4	<i>ディフカクォー</i>	- 白 - 信田 + わる事	しゃて トログインアクセン	
✿ サーバー構成	4	10 89 9	9-д ↓	4-12	142004-			
		所有者	and the second sec	ササンクロス	300 MiB	540 KiB	テータベースそし	
📄 ログとレポート	▲	hanako	hanako.		無制限	140 KiB	Eメールのみ	
		hanako1	hanako1.		10 MiB	52 KiB	Eメール のみ	
検索	Q			メール送信テスト	無制限	236 KiB	Eメール のみ	
					無制限	132 KiB	Eメールのみ	
■ 仮想サーバーの・	一管表示		Sectors contents		無制限	132 KiB	Eメールのみ	
		taro	taro.		無制限	108 KiB	Eメール のみ	
& パスワードを変	更してください	test	test.:		無制限	192 KiB	Eメールのみ	
		10						
		☑ 全件選択 □ 選択を	:反転 & このサーバー	にユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ-	ーを追加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。	
11 6	* 🕈	◎ メールユーザーを追加	します。					

【補足】

1行目のメールアカウント(左側にチェックボックスがないアカウント)は、メールシステムが 利用していため、お客様でご利用することはできません。また、削除もできませんので ご了承ください。

上記例のメールアカウント(POP3アカウント)一覧は下記の通りとなります。

	hanako.xxxxx
メールアカウント	hanako1.xxxxx
(POP3 アカウント)	taro.xxxxx
	test.xxxx

8.2. パスワードの確認

(1). メイン画面を表示させます。「メインメニュー」の「ユーザーの編集」をクリックします。

Virtualmin ダッシ	多 ュポード			バージ	☆仮想メール ヨン7.20.2、メールマネ ドメイン	し ^{ネージャーモード} 内	
 ● 仮想サーバーの詳細 ▲ ユーザーの編集 	_			~			
 ● ログとレポート 	н н	メールおよび FTPユーザー	メールエイリア ス	した。 仮想サーバーの 詳細			
検索	٩						
仮想サーバーの一覧表示 ペ、パスワードを変更してく	ださい						

(2). 「ユーザー編集」が表示します。パスワードを確認したい「名前」(メールアカウント)を クリックします。

	3						
Virtualmin ダッシュ	, ボード	4		☆ ユーザー ドメイン	の編集 _{の8ユーザ} ー		٣
€ 仮想サーバーの詳細		 ☑ 全件選択 ☑ メールユーザーを追 	を反転 & このサーバー 加します。	こユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	🚨 ユーザーのバッチ作成。
🔹 ユーザーの編集		夕前▲	□_	**	ディフククォ	- 々 体田さわる割	
🔩 サーバー構成	•			サザンクロス	300 MiB	- タ 、 1史用される自 540 KiB	データベースそし
■ ログとレポート		hanako	hanako.		無制限	140 KiB	Eメール のみ
		hanako1	hanako1.		10 MiB	52 KiB	Eメール のみ
検索	Q		A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	メール送信テスト	無制限	236 KiB	Eメールのみ
			and the second s		無制限	132 KiB	Eメールのみ
■ 仮想サーバーの一覧表示			tani-test2.southernx		無制限	132 KiB	Eメールのみ
		taro	taro.		無制限	108 KiB	Eメール のみ
ペ パスワードを変更してくだ	さい	test	test.:		無制限	192 KiB	Eメールのみ
		☞ 全件選択 匠 選択	を反転 & このサーバー	こユーザーを追加します。	≓ FTPユーザ	ーを追加します。	🏜 ユーザーのバッチ作成。

(3). パスワード表示ボタン「・・」をクリックしてパスワードを表示します。

Virtualmin ダッシュボード	← ユーザーを編集 ドメイン 内					
€ 仮想サーバーの詳細	▼ 仮想ドメインユーザーの詳細					
🐁 ユーザーの編集	ログインユーザー名 パスワード再設定用アドレス hanako1.southernx ● 設定なし					
\$\$ サーバー構成 ◆	電子メールアドレス 〇 オフサイトアドレス					
ログとレポート	hanako1 @southernx.jp					
検索 Q	パスワード ● 変更しない → /パスワード KL					
■ 仮想サーバーの一覧表示 �� パスワードを変更してください	 に設定 					
	パスワード表示ボタン メール設定					

- 9. サインアウト
 - (1). メイン画面を表示させます。

Virtualmin グッシュボード	☆ 仮想メール バージョン7.20.2、メールマネージャーモード ドメイン 内				
 ・ 仮想サーバーの詳細 ・ ユーザーの編集 ・ ログとレポート 	メールおよび メールエイリア FTPユーザー ス				

(2). 「メインメニュー」より、赤枠内ボタンをクリックします。

